

MAGNETBANDGERÄT 1

Schreiben, Lesen (zyklisch)

Einlesen: ab 0000

Start: ab 0000

Vor dem Programmstart muß das Band in Betriebsart ^{manual} "~~normal~~"
mindestens 10 m vorgespult worden sein.

Verfahren

Der Ablauf der Programmteile Schreiben und Lesen ist gleich wie beim Prüfprogramm "Schreiben, Lesen, Suchen" (s. d.). Der Programmteil "Suchen" entfällt, statt dessen wird hier an den Anfang des Programms zurückgesprungen. Das Programm läuft also bei fehlerfreiem Ablauf nicht auf Stop.

0000 5020 0 50
 0000 0 56
 3015 0 21
 3018 0 21
 0002 9 10
 1234 5 67
 8909 7 65
 0040 8 91
 0005 9 86
 0000 1 91

0010 9994 9 31
 1000 1 32
 2000 1 32
 0002 1 93
 0205 1 98
 9995 9 14
 7000 0 19
 1000 1 32
 7000 0 19
 2000 1 32

0020 1000 0 86
 2000 0 86
 5020 0 50
 1000 0 52
 0000 0 00
 0000 0 00
 0005 8 93
 9986 9 86
 0205 8 98
 9979 9 14

0030 7000 0 19
 1000 0 32
 5020 0 50
 1000 0 52
 0000 0 00
 0000 0 00
 5020 0 50
 5100 0 50
 0000 0 00
 0000 0 00

0040 0020 3 91
 0000 4 91
 0000 5 91
 0000 6 91
 5000 3 50
 0000 1 91
 0040 8 91
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65

0050 9997 9 10
 3015 4 21
 0049 9 65
 0001 1 93
 0005 8 93
 0033 1 98
 9990 9 14
 3018 4 21
 0001 9 65
 0001 9 10

0060 9001 0 19
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65
 9997 9 10
 3015 4 21
 0035 9 65
 3018 4 21
 0001 9 65
 9002 0 19

0070 5200 0 50
 3000 0 53
 3000 0 31
 3015 4 21
 0027 9 65
 3018 4 21
 0001 9 65
 9003 0 19
 0000 0 10
 0000 0 00

0080 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00

0090 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00

0100 0000 0 00
 0000 0 00
 0009 9 89
 0000 2 91
 5200 0 50
 0001 6 93
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65
 9997 9 10

0110 3015 4 21
 0001 9 65
 0053 9 91
 0001 2 93
 0005 2 98
 9988 9 14
 9004 0 19
 9887 9 86
 9886 9 23
 3000 0 24

0120 9991 9 10
9999 9 99
9999 9 99