

# B E D I E N U N G S - I N S T R U K T I O N E N

für

T r i p l e x - A L G O L K a r l s r u h e

LS;	<u>Lesen</u> des ALGOL-Programms	LESEN
UE;	<u>Übersetzen</u> des gespeicherten ALGOL-Programms	UEBERS
RE;	<u>Rechnen</u> des übersetzten ALGOL-Programms	RECHNG
RE+DR;	<u>Rechnen</u> mit <u>Protokollierung</u> der Ergibtanweisungen	PRK:RE
RE+DR,n,m;	<u>Rechnen</u> mit <u>Protokollierung</u> im Bereich der Zeilen n bis m	PRK:RE 000 000
DR;	<u>Ausgabe</u> des <u>Programm-Protokolls</u> mit numerierten Zeilen	PRK:QP
DR,n,m;	<u>Ausgabe</u> des <u>Protokolls</u> im Bereich der Zeilen n bis m	PRK:QP 000 000
DR+5;	<u>Ausgabe</u> des (nicht numerierten) ALGOL-Programms	FACIT
TG,n;	<u>Tilgen</u> der Programm-Zeile n	TG V-B 000
TG,n,m;	<u>Tilgen</u> von Programm-Zeile n bis einschliesslich m	TG V-B 000 000
TG+5,n,m;	<u>Tilgen</u> der Programm-Zeilen <u>zwischen</u> Zeile n und m	TG ZW 000 000
ES,n;	<u>Einschieben</u> eines ein- oder mehrzeiligen Textes <u>vor</u> der Zeile n	ES VOR 000
ES+5,n;	Einschieben eines Textes <u>nach</u> der Zeile n	ES NCH 000
TG+ES,n;	<u>Austauschen</u> der Zeile n gegen einen neuen Text	AT V-B 000
TG+ES,n,m;	Austauschen der Zeilen n bis <u>einschliesslich</u> m gegen neuen Text	AT V-B 000 000
TG+ES+5,n,m;	<u>Austauschen</u> der Zeilen <u>zwischen</u> n und m gegen neuen Text	AT ZW 000